Drucken unter Windows 10

Die Seite beschreibt, wie Sie eine Verbindung zum Print-Server des Rechenzentrums herstellen und einen Drucker des Print-Servers auf Ihrem Rechner installieren.

1. Voraussetzungen

- Wenn Sie von außerhalb des Hochschulnetzes auf den Print-Server des Rechenzentrums zugreifen möchten, bauen Sie bitte als erstes eine VPN-Verbindung auf. Falls Sie den VPN-Client noch nicht installiert haben hilft Ihnen diese Anleitung weiter.

2. Installation

- Drücken Sie die [Windows-Taste] + [R].
- Tippen Sie „\\print.rz.tu-clausthal.de“ in das Eingabefeld ein und klicken Sie dann auf „OK“.

- Sie werden nun nach Ihrem TUC-Account gefragt. Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen in Format „tu-clausthal\TUC-User“ ein. In das Feld „Kennwort“ tragen Sie Ihr TUC-Passwort ein. Klicken Sie anschließend auf „OK“.

- Um nun einen Drucker auf Ihrem Rechner zu installieren (hier: itm-pool-mfp-color-a3), machen Sie einen Doppelklick auf den gewünschten Drucker.

- Hiernach wird eine Verbindung zum Drucker auf dem Print-Server hergestellt. Dabei wird auch der für den Drucker benötigte Druckertreiber automatisch auf Ihrem Rechner installiert.

- Der Drucker „itm-pool-mfp-color-a3“ ist nun installiert.

- Sie können den Drucker ab jetzt in jedem beliebigen Programm zum Drucken auswählen.

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.

Windows, [studierende], [mitarbeitende]

Direkt-Link:
https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=infrastruktur:drucken:druckenunterwin10&rev=1627470165

Letzte Aktualisierung: **11:02 28. July 2021**

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.