NTP-Zeit-Server-Konfiguration unter Windows

Die folgende Anleitung zeigt Ihnen wie man unter Windows den Zeitserver konfiguriert.

Konfiguration

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Taskleiste auf die Uhrzeit.



- Daraufhin wählen Sie *Datum/Uhrzeit ändern* aus.



- In den Einstellungen klicken Sie auf *Uhren für unterschiedliche Zeitzonen hinzufügen*.



- Folgendes Fenster öffnet sich. Wählen Sie den Reiter *Internetzeit* aus (1.). Anschließend klicken Sie auf *Einstellungen ändern* (2.).



- Als Server tragen Sie einen unserer drei Zeitserer ein und klicken Sie danach auf *Jetzt aktualisieren*:
  - ntp1.tu-clausthal.de
  - ntp2.tu-clausthal.de
  - ntp3.tu-clausthal.de



- Nachdem Sie alle Fenster mit *OK* bestätigt haben. Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit automatisch festgelegt ist.





Der Reiter *Internetzeit* wird unter Umständen nicht angezeigt, wenn Ihr Rechner

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.



Mitglied einer Microsoft Active Directory Domäne ist. In diesem Fall bezieht der Rechner die Zeit automatisch vom Domänen-Controller der Domäne!

Windows, [studierende], [mitarbeitende], [stuhlbein]

Direkt-Link:
https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=sonstige_dienste:zeit-server_ntp:windows&rev=1595423868

Letzte Aktualisierung: **13:17 22. July 2020**

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.