



# Evolution

Die Anleitung beschreibt die Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos in Evolution.

**Schritt 1:** Klicken Sie beim Begrüßungsbildschirm auf *Vor*.



**Schritt 2:** Wir gehen in dieser Anleitung davon aus, dass Sie keine Sicherungsdatei haben, aus der Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos wiederherstellen können. Daher klicken Sie hier bitte auf *Vor*.



**Schritt 3:** Geben Sie Ihren Namen (hier: Max Mustermann) und Ihre E-Mail-Adresse (hier: max.mustermann@tu-clausthal.de) ein und klicken Sie dann auf *Vor*. Setzen Sie bei *Dieses zum Vorgabekonto machen* einen Haken, wenn dieses E-Mail-Konto Ihr Standard-Konto sein soll.

Evolution-Einrichtungsassistent

## Identität

Bitte geben Sie unten Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an. Die Felder unter »Optional« müssen nicht ausgefüllt werden, es sei denn, Sie wollen diese Informationen in von Ihnen verschickten E-Mails einschließen.

**Erforderliche Informationen**

Voller Name: Max Mustermann

E-Mail-Adresse: max.mustermann@tu-clausthal.de

**Optionale Informationen**

Dieses zum Vorgabekonto machen

Antwort an:

Organisation:

Abbrechen Zurück Vor

**Schritt 4:** Wählen Sie bei *Server-Art* den Wert *IMAP* aus. Als Server geben Sie bitte *mail.tu-clausthal.de* ein. Als Benutzernamen geben Sie bitte Ihren RZ-Account ein. Stellen Sie bei *Sicherheit* und *Legitimationsart* die in der Abbildung gezeigten Werte ein und klicken Sie dann auf *Vor*.

Evolution-Einrichtungsassistent

## Abrufen von E-Mails

Bitte konfigurieren Sie die folgenden Konteneinstellungen.

**Server-Art:** IMAP  
Beschreibung: Zum Lesen und Speichern von E-Mails auf IMAP-Servern.


**Konfiguration**  
**Server:** mail.tu-clausthal.de  
**Benutzername:** mmuster

**Sicherheit**  
**Sichere Verbindung verwenden:** SSL-Verschlüsselung

**Legitimationsart**  
Passwort Prüfen, welche Arten unterstützt werden  
 An Passwort erinnern

Abbrechen Zurück Vor

**Schritt 5:** Aktivieren Sie die beiden rot umrandeten Optionen und beenden Sie diesen Konfigurationsschritt mit einem Klick auf *Vor*.



**Schritt 6:** Wählen Sie für den Postausgangsserver als Server-Art *SMTP* aus und tragen Sie als Server *mail.tu-clausthal.de* ein. Wählen Sie bei Sicherheit *SSL-Verschlüsselung* und bei Legitimation *Klartext* aus. Schreiben Sie in das Feld *Benutzernamen* Ihren RZ-Account. Klicken Sie anschließend auf *Vor*.

Evolution-Einrichtungsassistent

## Verschicken von E-Mails

Bitte geben Sie unten Informationen zur Art und Weise ein, auf die Sie E-Mails verschicken wollen. Falls Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider.

**Server-Art:** SMTP

Beschreibung: Zum Zustellen von E-Mails per SMTP über einen entfernten E-Mail-Knotenpunkt.

**Server-Konfiguration**

**Server:** mail.tu-clausthal.de

Server erfordert **L**egitimation

**Sicherheit**

**Sichere Verbindung verwenden:** SSL-Verschlüsselung

**Legitimation**


**Typ:** KLARTEXT Prüfen, welche Arten unterstützt werden

**Benutzername:** mmuster


An **P**asswort erinnern

Abbrechen Zurück **Vor**


**Schritt 7:** Geben Sie dem neu eingerichteten E-Mail-Konto eine Bezeichnung, z.B. *TU Clausthal* und klicken Sie dann auf *Vor*.



**Schritt 8:** Klicken Sie im letzten Schritt auf *Anwenden*.



**Schritt 9:** Nach Abschluss der Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos wird Evolution das erste Mal gestartet und Sie werden nach dem Passwort Ihres E-Mail-Kontos gefragt. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf OK.



Evolution wird nun das erste Mal E-Mails vom Mail-Server abrufen. Links im Programm wird eine Liste der im E-Mail-Konto befindlichen Ordner erscheinen.

Linux

[studierende], [mitarbeitende], [dev0], [stuhlbein]

Quelle:

<https://doku.tu-clausthal.de/> - **RZ-Dokumentationen**

Permanent-Link:

[https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail-\\_und\\_groupware:evolution](https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail-_und_groupware:evolution)

Letzte Aktualisierung: **14:37 13. February 2018**

