



Evolution

Die Anleitung beschreibt die Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos in Evolution.

Schritt 1: Klicken Sie beim Begrüßungsbildschirm auf *Vor*.



Schritt 2: Wir gehen in dieser Anleitung davon aus, dass Sie keine Sicherungsdatei haben, aus der Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos wiederherstellen können. Daher klicken Sie hier bitte auf *Vor*.



Schritt 3: Geben Sie Ihren Namen (hier: Max Mustermann) und Ihre E-Mail-Adresse (hier: max.mustermann@tu-clausthal.de) ein und klicken Sie dann auf *Vor*. Setzen Sie bei *Dieses zum Vorgabekonto machen* einen Haken, wenn dieses E-Mail-Konto Ihr Standard-Konto sein soll.

Evolution-Einrichtungsassistent

Identität

Bitte geben Sie unten Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an. Die Felder unter »Optional« müssen nicht ausgefüllt werden, es sei denn, Sie wollen diese Informationen in von Ihnen verschickten E-Mails einschließen.

Erforderliche Informationen

Voller Name: Max Mustermann

E-Mail-Adresse: max.mustermann@tu-clausthal.de

Optionale Informationen

Dieses zum Vorgabekonto machen

Antwort an:

Organisation:

Abbrechen Zurück Vor

Schritt 4: Wählen Sie bei *Server-Art* den Wert *IMAP* aus. Als Server geben Sie bitte *mail.tu-clausthal.de* ein. Als Benutzernamen geben Sie bitte Ihren RZ-Account ein. Stellen Sie bei *Sicherheit* und *Legitimationsart* die in der Abbildung gezeigten Werte ein und klicken Sie dann auf *Vor*.

Evolution-Einrichtungsassistent

Abrufen von E-Mails

Bitte konfigurieren Sie die folgenden Konteneinstellungen.

Server-Art: IMAP
Beschreibung: Zum Lesen und Speichern von E-Mails auf IMAP-Servern.


Konfiguration
Server: mail.tu-clausthal.de
Benutzername: mmuster

Sicherheit
Sichere Verbindung verwenden: SSL-Verschlüsselung

Legitimationsart
Passwort Prüfen, welche Arten unterstützt werden
 An Passwort erinnern

Abbrechen Zurück Vor

Schritt 5: Aktivieren Sie die beiden rot umrandeten Optionen und beenden Sie diesen Konfigurationsschritt mit einem Klick auf Vor.



Schritt 6: Wählen Sie für den Postausgangsserver als Server-Art *SMTP* aus und tragen Sie als Server *mail.tu-clausthal.de* ein. Wählen Sie bei Sicherheit *SSL-Verschlüsselung* und bei Legitimation *Klartext* aus. Schreiben Sie in das Feld *Benutzernamen* Ihren RZ-Account. Klicken Sie anschließend auf *Vor*.

Evolution-Einrichtungsassistent

Verschicken von E-Mails

Bitte geben Sie unten Informationen zur Art und Weise ein, auf die Sie E-Mails verschicken wollen. Falls Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider.

Server-Art: SMTP

Beschreibung: Zum Zustellen von E-Mails per SMTP über einen entfernten E-Mail-Knotenpunkt.

Server-Konfiguration

Server: mail.tu-clausthal.de

Server erfordert **L**egitimation

Sicherheit

Sichere Verbindung verwenden: SSL-Verschlüsselung


Legitimation

Typ: KLARTEXT


Benutzername: mmuster

An **P**asswort erinnern


Schritt 7: Geben Sie dem neu eingerichteten E-Mail-Konto eine Bezeichnung, z.B. *TU Clausthal* und klicken Sie dann auf *Vor*.



Schritt 8: Klicken Sie im letzten Schritt auf *Anwenden*.



Schritt 9: Nach Abschluss der Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos wird Evolution das erste Mal gestartet und Sie werden nach dem Passwort Ihres E-Mail-Kontos gefragt. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf OK.



Evolution wird nun das erste Mal E-Mails vom Mail-Server abrufen. Links im Programm wird eine Liste der im E-Mail-Konto befindlichen Ordner erscheinen.

Linux

Quelle:

<https://doku.tu-clausthal.de/> - **RZ-Dokumentationen**

Permanent-Link:

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail-_und_groupware:evolution

Letzte Aktualisierung: **08:04 16. November 2010**

