Campussoftware

Zugriff auf die Netzwerkfreigabe

Die meisten Installationsdateien der Campussoftware-Produkte werden über die Netzwerkfreigabe **\\san2.rz.tu-clausthal.de\campussoftware** bereitgestellt. Diese Anleitung beschreibt, wie Sie eine Verbindung zu dieser Netzwerkfreigabe herstellen.

Schritt 1: Klicken Sie auf *Start* und dann auf *Ausführen*.

Schritt 2: Geben Sie in das Ausführenfeld **\\san2.rz.tu-clausthal.de** ein. und klicken Sie dann auf *OK*.

Schritt 3: Sie werden nun nach Ihrem RZ-Account gefragt. Bitte geben Sie Ihren RZ-Account im Format tu-clausthal\RZ-Account ein. Das Wort RZ-Account ist dabei durch Ihr RZ-Kürzel zu ersetzen. In das Feld Kennwort tragen Sie das Passwort Ihres RZ-Accounts ein. Klicken Sie anschließend auf *OK*.

Schritt 4: Nun sollten Ihnen alle verfügbaren Netzwerkfreigaben des Servers *san2.rz.tu-clausthal.de* angezeigt werden. Sie könnten nun mit einem Doppelklick direkt auf die Daten der Netzwerkfreigabe zugreifen.

Für die Installation diverser Campussoftware-Produkte ist es aber nötig, dass Sie die Netzwerkfreigabe auf einen Laufwerksbuchstaben verbinden. Wie Sie dies tun wird im nächsten Schritt beschrieben.

Schritt 5: Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Netzwerkfreigabe *campussoftware* und wählen Sie dann *Netzlaufwerk verbinden...* aus.

Schritt 6: Wählen Sie einen freien Laufwerksbuchstaben aus, auf den die Cmapussoftware-Netzwerkfreigabe verbunden werden soll. In den meisten Fällen ist es ratsam die Option *Verbindung*

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.

bei Anmeldung wiederherstellen zu deaktivieren. Klicken Sie anschließend auf *Fertig stellen*.

Schritt 7: Jetzt sollte sich das neu verbundene Netzlaufwerk automatisch öffnen. Sie können dann in das Verzeichnis der von Ihnen gewünschten Software wechseln und mit der Installation beginnen.

Direkt-Link:
https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=lizenzen_und_software:campus_software:netzlaufwerk:start&rev=1298287257

Letzte Aktualisierung: **12:20 21. February 2011**

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.