

Zugriff auf öffentliche Netzlaufwerke/Shares mit Windows

Allgemeines

Das RZ der TU bietet über Fileserver eine Reihe von sogenannten Netzlaufwerken an. Es gibt eine Übersicht über die wesentlichen **Freigaben**, die Sie nutzen können.

Voraussetzungen

- Sie benötigen einen gültigen RZ-Account samt Passwort.
- Sie benötigen einen Zugang zum Netz.



Aus Sicherheitsgründen können die Freigaben nur aus dem Netz der TU Clausthal heraus verwendet werden. Von Außerhalb müssen Sie sich vor einem Zugriff auf die Freigaben per **VPN** einloggen.

Konfiguration

- Öffnen Sie den Windows-Explorer, indem Sie die Tasten [Windows] + [e] drücken. Klicken Sie auf *Dieser PC* (1.) und anschließend in der Menüleiste auf *Netzlaufwerk verbinden* (2.).



- In dem folgenden Auswahl-Dialog wählen Sie
 - Einen Laufwerksbuchstaben (z. B. „Y:“)
 - Geben Sie im Feld „Ordner“ die **Freigabe** (z. B. „\\nas.tu-clausthal.de\<Benutzerkennung>“) ein.
 - Wenn Sie das Kästchen „Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen“ anwählen, dann steht dieses Netzlaufwerk immer wieder zur Verfügung.
 - Klicken Sie auf den Knopf „Fertig Stellen“



- Es öffnet sich ein neues Fenster wo man seine Anmeldedaten zwecks Authentifizierung


eingeben muss. Klicken Sie auf *Weitere Optionen* (1.), um *Anderes Konto verwenden* (2.) auszuwählen. Daraufhin müssen Sie *tu-clausthal\RZ-Kennung*, wobei RZ-Kennung Ihre persönliche Benutzerkennung ist, und Ihr Passwort eingeben (3.). Danach klicken Sie auf *OK*.



- Danach öffnet sich ein Fenster welches nun das verbundene Netzlaufwerk anzeigt. Im Windows-Explorer unter *Dieser PC* finden Sie Ihr Laufwerk wieder.



Hinweise

- Einige Netzlaufwerke können nur mit lesendem Zugriff eingebunden werden.
- Je nach Ihrer Konfiguration sind einige Laufwerksbuchstaben bereits belegt. In dem Fall müssen Sie andere Buchstaben wählen.
- Wenn Sie von außerhalb des  **Intranetzes** der TU auf die Freigaben zugreifen wollen, dann müssen sie zuvor das **VPN** einschalten.

Windows, [mitarbeitende], [studierende], [remote work]

Direkt-Link:

<https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=speicherdienste:netzlaufwerke:windows&rev=1585060527>

Letzte Aktualisierung: **15:35 24. March 2020**

