

VPN Konfiguration unter Windows

Bitte stellen Sie eine Verbindung zum VPN nur dann her, wenn Sie sich nicht im Netzbereich (WLAN / Institutsnetz) der TU Clausthal befinden.

Bitte beachten Sie: Das VPN unterstützt derzeit nur den Transport von IPv4. Bei aktiviertem IPv6 auf dem Klienten werden Verbindungen zu IPv6-Zielen **nicht getunnelt**. Um dies zu erzwingen, sollte ggf. IPv6 auf dem Klienten deaktiviert werden.

Installation des TU Clausthal VPN Profils

Laden Sie das Konfigurationspaket herunter ([Download](#)) und entpacken Sie dieses mit Hilfe der Funktion **Alle Extrahieren...** an einen Ort Ihrer Wahl:



Starten Sie die VPN Einrichtung durch **Rechtsklick**→**„Als Administrator ausführen“** auf die Datei „VPNinstall.bat“ aus dem Verzeichnis, in das Sie die Dateien gerade entpackt haben.



Starten Sie das System nach der Installation unter Windows 7 neu.

- [Verbindungsaufbau unter Windows 7](#)
- [Verbindungsaufbau unter Windows 8](#)

Ist die Benutzerkontensteuerung unter Windows 10 aktiviert, erscheint als erstes die Abfrage ob die Installation erfolgen soll. Bitte bestätigen Sie die Abfrage mit einem Click auf „Ja“



Es öffnet sich ein CMD-Fenster in dem die Installation der Zertifikate mitverfolgt werden kann. Sind alle Zertifikate installiert, bittet das Installationsscript um die Betätigung einer Taste und das Fenster wird geschlossen.



Ist alles gut gegangen, wurde ein neuer Eintrag für das „TUC VPN“ installiert.

Verbinden mit dem VPN-Netzwerk unter Windows 7

Wählen Sie aus Ihren angezeigten Netzwerken unter dem Abschnitt „Einwähl- und VPN-Netzwerke“ das VPN-Netzwerk „TUC VPN“ aus und verbinden Sie sich mit diesem.



Eingabe des RZ-Benutzernamens (**ohne** Domäne) und des RZ-Unix-Passworts und bestätigen Sie mit „Verbinden“.



Verbinden mit dem VPN-Netzwerk unter Windows 8 oder Windows 8.1

Wählen Sie aus Ihren angezeigten Netzwerken (Netzwerksymbol im Infobereich) das VPN-Netzwerk „TUC VPN“ aus und verbinden Sie sich mit diesem.



Eingabe des RZ-Benutzernamens und des RZ-Unix-Passworts und bestätigen Sie mit „OK“.



vpn, windows

Direkt-Link:

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=vpn:vpn_konfiguration_unter_windows:start&rev=1484241116

Letzte Aktualisierung: **18:11 12. January 2017**

