
Projekte erstellen und exportieren


Neue Version Camtasia 2022 verfügbar. Bitte fragen Sie beim Support den neuen Lizenzkey an.

Projekteinstellungen

Bevor Sie ein Projekt in Camtasia bearbeiten und erstellen, überprüfen Sie unter den *Projekteinstellungen* das Ihr Projekt im Format *1080p HD (1920×1080)* angelegt wird. Sollte Ihr PC eine geringere Bildschirmauflösung haben, verwenden Sie bitte *720p HD (1280×720)*




Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.



Bestätigen Sie das Format mit *Übernehmen*.

Video exportieren

Um ein Projekt in eine Video-Datei zu exportieren, klicken Sie rechts oben auf *Exportieren*.




Wenn Sie Ihr Video auf dem Videoserver der TU Clausthal bereitstellen möchten, nutzen Sie beim Exportieren Ihres Projektes unser vorgefertigtes

Export-Profil


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.

. Entpacken Sie das ZIP-Archiv und legen Sie die beiden XML-Dateien unter „C:\Benutzer*Ihr Benutzername*\Dokumente\Camtasia\Benutzerdefinierte Produktionseinstellungen 22.0“ ab. Starten Sie danach Camtasia neu.

Benutzerdefinierte Profile zum Exportieren Ihrer Projekte sind unter *Lokale Datei (alt)* zu finden. Verwenden Sie bitte entsprechend der Projekteinstellungen *TUC Videoserver 1920×1080* oder *TUC Videoserver 1280×720*.




Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.



Alternativ können Sie auch selbst das Export-Profil erstellen.


Benutzerdefiniertes Profil selbst erstellen

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.




Klicken Sie auf *Neu* um ein neues Profil anzulegen.

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.




Wählen Sie eine passende Bezeichnung für das Profil und stellen Sie sicher, das mp4 als Format ausgewählt ist.
Klicken Sie anschließend auf *Weiter*

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.




Beim Tab *Controller* entfernen Sie den Haken bei *Mit Controller produzieren*.

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.



Beim Tab *Größe* wählen Sie 1920×1080 bzw. 1280×720 und aktivieren *Seitenverhältnis beibehalten*.


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.



Beim Tab *Videoeinstellungen* verwenden Sie folgende Einstellungen:

- Framerate: 30
- Enkodierungs Modus: *Bitrate* (1500) für 1920×1080 bzw. (750) für 1280×720
- H.264-Profil: *Hoch*
- H.264 Ebene: *Auto*
- Color Mode: *NTSC*


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.



Bestätigen Sie Ihre Einstellung unten rechts mit *Weiter* und anschließend mit *Fertigstellen*.

Um für uns die Weiterverarbeitung zu erleichtern, würden wir Sie bitten, die Namenskonvention Jahr_Projektname_Name zu verwenden.
Speichern Sie Ihre mp4 Datei vorerst lokal auf Ihrem Computer ab.

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.



Für die Konvertierung Ihres Projekts in eine Video-Datei müssen Sie abhängig von der Rechenleistung Ihres PCs eine längere Zeit einplanen.

Direkt-Link:
https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=multimedia:camtasia:projekte_erstellen_und_exportieren&rev=1655298782

Letzte Aktualisierung: **13:13 15. June 2022**

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.