

TUCloud mit Synchronisation auf den Computer

1. ownCloud-Client downloaden

• Auf der Seite https://owncloud.org/install/ kann man sich unter "ownCloud Desktop Client" den ownCloud-Client downloaden.



2. Installation der Software

• Nach dem Download kann die Software installiert werden. Klicken Sie auf Weiter.



• Im nächsten Schritt können Sie hier einen Installationspfad auswählen. Klicken Sie danach auf *Weiter*.

Benutzerdefir	niertes Setup			10	
Wählen Sie aus	s, wie die Funktionen installiert w	erden sollen.	ou	JUCIC	
Klicken Sie in de Funktionen zu	er Struktur unten auf die Symbole ändern.	e, um den Install	ationstyp der	einzelner	'n
+	ownCloud Client				
		Die Funktio Festplatte. untergeord ausgewählt Festplatte d	n erfordert 6 Es sind 3 vor neten Funkti , die 3550KB erfordern.	5MB auf d n 3 onen auf der	ler

• Klicken Sie auf Installieren, um die Installation zu starten.

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=speicherdienste:sync-und-share:tucloud_mit_synchronisation_auf_den_computer&rev=1595426112 Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.



• Die Software wird nun installiert. Während der Installation bestätigen Sie die Benutzerkontonsteuerung mit *Ja*.



• Nach der Installation können Sie ownCloud ausführen.



3. Anbindung an den Server

- Starten Sie OwnCloud. Danach wird hier die Adresse des Servers eingegeben.
- Um auf die ownCloud der TU Clausthal zugreifen zu können, geben sie dort: https://tucloud.tu-clausthal.de ein.

- ownCloud Verbindungsassistent	×
Verbinden mit ownCloud ownCloud Server einrichten	ownCloud
Serveradresse https://tudoud.tu-dausthal.de	
	Weiter >

• Die Anmeldung erfolgt über Ihren TUC-User und Ihr TUC-Passwort.

🦇 ownCl	loud Verbindung	sassistent	×
Verb _{Geb}	inden mit (en Sie die Benutze	ownCloud r-Anmeldeinformationen ein	own(loud
	Klicken Sie hier Benutzername Passwort	um ein App-Passwort von dem Web-Interface zu erhalten. <tuc-user> <</tuc-user>	
			< Zurück Weiter >

• Sie können einen kompletten Ordner synchronisieren oder alternativ können Sie einzelne Unterordner von der Synchronisierung ausschließen.

		own(lot
Server	 Alle Daten vom Server synchronisieren (empfohlen) (6,3 GB) Bestätigung erfragen, bevor Ordner synchronisiert werden. Grenze: 500 + MB Bestätigung erfragen, bevor externe Speicher synchronisiert werden. Grenze: Zu synchronisierende Elemente auswählen Manuell Synchronisationsverzeichnis erstellen Virtuelle Dateien verwenden, anstatt die Dateien herunter zu laden (Tech-Vorschau) 	
okaler Ordne	C:\Users' ownCloud	

- Unter "Lokaler Ordner" kann ausgewählt werden, in welchen Ordner auf Ihrem Rechner die Daten Synchronisiert werden sollen.
- Tipp: Benutzen Sie keinesfalls die Voreinstellung, wenn Sie ein Domänen-Konto nutzen. Das hätte die Folge, daß bei jedem An-und Abmeldevorgang sämtliche Daten erneut über das Netzwerk synchronisiert werden. Nutzen Sie stattdessen z.B. einen lokalen Ordner, wie C:\Owncloud, oder falls Sie mehr als eine Partition haben D:\Owncloud.



- Bestätigen Sie nun mit "verbinden…". Die ownCloud Konfiguration ist abgeschlossen.
- Um weitere Einstellungen im ownCloud Client vorzunehmen, gehen Sie auf das Symbol in der Taskleiste.



• und wählen hier "Einstellungen ..." aus.



[mitarbeitende]

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=speicherdienste:sync-und-share:tucloud_mit_synchronisation_auf_den_computer&rev=1595426112 Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.

Direkt-Link: https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=speicherdienste:sync-und-share:tucloud_mit_synchronisation_auf_den_computer&rev=1595426112

Letzte Aktualisierung: 15:55 22. July 2020

