

# VPN Konfiguration unter Windows

Bitte stellen Sie eine Verbindung zum VPN nur dann her, wenn Sie sich nicht im Netzbereich (WLAN / Institutsnetz) der TU Clausthal befinden.

Bitte beachten Sie: Das VPN unterstützt derzeit nur den Transport von IPv4. Bei aktiviertem IPv6 auf dem Klienten werden Verbindungen zu IPv6-Zielen **nicht getunnelt**. Um dies zu erzwingen, sollte ggf. IPv6 auf dem Klienten deaktiviert werden.

## Installation des TU Clausthal VPN Profils

Laden Sie das Konfigurationspaket herunter ([Download](#)) und entpacken Sie dieses mit Hilfe der Funktion **Alle Extrahieren...** an einen Ort Ihrer Wahl.

Starten Sie die VPN Einrichtung durch **Rechtsklick**→**„Als Administrator ausführen“** auf die Datei „VPNinstall.bat“ aus dem Verzeichnis, in das Sie die Dateien gerade entpackt haben.



Starten Sie das System nach der Installation unter Windows 7 neu.

- [Verbindungsaufbau unter Windows 7](#)
- [Verbindungsaufbau unter Windows 8](#)

## Verbinden mit dem VPN-Netzwerk unter Windows 7

Wählen Sie aus Ihren angezeigten Netzwerken unter dem Abschnitt „Einwähl- und VPN-Netzwerke“ das VPN-Netzwerk „TUC VPN“ aus und verbinden Sie sich mit diesem.



Eingabe des RZ-Benutzernamens (**ohne** Domäne) und des RZ-Unix-Passworts und bestätigen Sie mit „Verbinden“.



# Verbinden mit dem VPN-Netzwerk unter Windows 8 oder Windows 8.1

Wählen Sie aus Ihren angezeigten Netzwerken (Netzwerksymbol im Infobereich) das VPN-Netzwerk „TUC VPN“ aus und verbinden Sie sich mit diesem.



Eingabe des RZ-Benutzernamens und des RZ-Unix-Passworts und bestätigen Sie mit „OK“.



vpn, windows

Direkt-Link:

[https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=vpn:vpn\\_konfiguration\\_unter\\_windows:start&rev=1458056740](https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=vpn:vpn_konfiguration_unter_windows:start&rev=1458056740)

Letzte Aktualisierung: **16:45 15. March 2016**

